


GUÍA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DEBILIDAD MOTRIZ EN ENTORNO WINDOWS XP

1. Cómo configurar las opciones para usuarios que tienen problemas para utilizar el teclado o el ratón.


Si usted tiene problemas para utilizar el teclado o el ratón, puede configurar rápidamente las opciones que necesite gracias al **Asistente para accesibilidad**. Las principales opciones para problemas motrices son StickyKeys, MouseKeys y FilterKeys, con la que obtiene más ayuda para utilizar los programas, ya que puede seleccionar el tamaño y color del cursor y su velocidad de intermitencia así como la configuración de los botones del ratón.

	Utilizando el ratón	Utilizando el teclado
1	<p>En el menú Inicio:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleccione Programas.• Pulse sobre Accesorios.• Seleccione Accesibilidad.• Pulse Asistente para accesibilidad	<p>Haga clic en el menú Inicio pulsando CTRL+ESC (o la tecla del logotipo deWindows ).</p> <ul style="list-style-type: none">• Pulse E.• Escriba accwiz• Pulsar INTRO.
2	<p>Selecciona el cuadro de diálogo de bienvenida al asistente de accesibilidad :</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleccionar Siguiente.	<p>Una vez en el cuadro de diálogo de bienvenido al asistente de accesibilidad:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pulse T


	Utilizando el ratón	Utilizando el teclado
3	<p>En el cuadro de diálogo de Tamaño de texto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleccione el tamaño de texto que pueda leer.• Pulse Siguiente.	<p>En el cuadro de diálogo Tamaño de texto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleccione el tamaño de texto que pueda leer pulsando las teclas de FLECHA ASCENDENTE y FLECHA DESCENDENTE.• Pulse T.
4	<p>En el cuadro de diálogo de Configuración de pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que está seleccionado el cuadro Cambiar el tamaño de las fuentes.• Si no lo está. selecciónelo.• Si quiere utilizar el Ampliador de Microsoft, seleccione el cuadro de Utilizar el Ampliador de Microsoft.• Pulse Siguiente.	<p>En el cuadro de diálogo de Configuración de pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que está seleccionado el cuadro Configuración de pantalla.• Si no lo está. selecciónelo pulsando C.• Si quiere utilizar el Ampliador de Microsoft pulse U.• Pulse T.
5	<p>En el cuadro de diálogo Configurar opciones de Accesibilidad:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleccione el cuadro Me resulta difícil usar el teclado o el mouse.• Pulse Siguiente para seguir utilizando el asistente.	<p>En el cuadro de diálogo Configurar opciones de Accesibilidad:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleccione el cuadro Me resulta difícil usar el teclado o el mouse pulsando M.• Pulse T para seguir utilizando el asistente (utilice las teclas de las flechas y pulse INTRO para ir seleccionando las opciones adecuadas)...

	Utilizando el ratón	Utilizando el teclado
6	<p>En el cuadro de diálogo Finalización del Asistente para accesibilidad:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleccione Finalizar para guardar los cambios y salir del asistente. <p>Nota Para cancelar los cambios, seleccione Cancelar y luego No.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si quiere retroceder a pantallas anteriores, pulse el botón Atrás.	<p>En el cuadro de diálogo Finalización del Asistente para accesibilidad:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pulse INTRO para guardar los cambios y salir del asistente. <p>Nota Para cancelar los cambios utilice el tabulador para ir hasta el botón Cancelar y luego pulse INTRO. Utilice el tabulador para seleccionar No y luego pulse INTRO.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si quiere retroceder a pantallas anteriores, pulse A.

Pantallas del asistente para accesibilidad correspondiente al punto 5 de la tabla anterior:




-Figura 1-




-Figura 2-




-Figura 3-



-Figura 4-




-Figura 5-



-Figura 6-



-Figura 7-



-Figura 8-



-Figura 9-